

Uitleg over de kolom Projectstatus

Met de kolom Projectstatus wordt in de tab Projecten in een overzicht duidelijk in welke fase een project zich bevindt. De onderstaande tabel geeft meer uitleg over wat elke status betekent.

Bij elke status staat in het blauw de actiehouder aangegeven. De actiehouder betekent dat die partij aan zet is om een handeling in het LAVS te doen.

Projectstatus	Uitleg
Coördinatie (Verstrekt)	Projecteigenaar heeft de regie uit handen gegeven. De organisatie die de regie van de projecteigenaar overneemt moet de coördinatieopdracht aannemen (gemachtigde) Actiehouder = gemachtigde (gedelegeerde projecteigenaar)
Coördinatie (Aangenomen)	Deze status wordt getoond als er een nieuw project wordt gemaakt door de projecteigenaar en verder nog geen opdrachten in het project staan. De projecteigenaar kan nu opdrachten gaan verstrekken. Actiehouder = projecteigenaar OF De organisatie die de regie van de projecteigenaar overneemt, heeft de coördinatieopdracht aangenomen en kan aan de slag om opdrachten te verstrekken. Actiehouder = gemachtigde
Coördinatie (Geaccordeerd)	De gemachtigde is klaar en geeft de regie terug aan de projecteigenaar Actiehouder = projecteigenaar
Inventarisatie (Verstrekt)	De projecteigenaar heeft een inventarisatieopdracht aan een gecertificeerde inventariseerder verstrekt. De inventariseerder dient deze opdracht aan te nemen. Actiehouder = inventariseerder <i>Is de projecteigenaar zelf de inventariseerder dan wordt de inventarisatieopdracht direct op 'Aangenomen' gezet.</i>
Inventarisatie (Aangenomen)	De inventariseerder heeft de inventarisatieopdracht aangenomen en kan de werkzaamheden in het LAVS zetten. Actiehouder = inventariseerder
Inventarisatie (Opgeleverd)	De inventariseerder is klaar met de werkzaamheden en heeft de inventarisatieopdracht opgeleverd. De projecteigenaar dient deze opdracht te Accorderen. Actiehouder = projecteigenaar

Verwijder (Verstrekt)	<p>De projecteigenaar heeft een verwijderopdracht aan een gecertificeerd verwijderaar verstrekt. De verwijderaar dient deze opdracht aan te nemen. Actiehouder = verwijderaar</p> <p><i>Is de projecteigenaar zelf de verwijderaar dan wordt de verwijderopdracht direct op 'Aangenomen' gezet.</i></p>
Verwijder (Aangenomen)	<p>De verwijderaar heeft de verwijderopdracht aangenomen en kan de werkzaamheden in het LAVS zetten. Actiehouder = verwijderaar</p>
Verwijder (Opgeleverd)	<p>De verwijderaar is klaar met de werkzaamheden en heeft de verwijderopdracht opgeleverd. De projecteigenaar dient deze opdracht te Accorderen. Actiehouder = projecteigenaar</p>
Eindmeting (Verstrekt)	<p>De verwijderaar heeft een eindmetingopdracht aan een geaccrediteerd eindinspectielaboratorium verstrekt. Het eindinspectielaboratorium dient deze opdracht aan te nemen. Actiehouder = eindinspectielaboratorium</p>
Eindmeting (Aangenomen)	<p>Het eindinspectielaboratorium heeft de eindmetingopdracht aangenomen en kan de werkzaamheden in het LAVS zetten. Actiehouder = eindinspectielaboratorium</p>
Eindmeting (Opgeleverd)	<p>Het eindinspectielaboratorium is klaar met de werkzaamheden en heeft de eindmetingopdracht opgeleverd. De verwijderaar dient deze opdracht te Accorderen. Actiehouder = verwijderaar</p>
Afvoer (Aangenomen)	<p>Als de projecteigenaar de verwijderopdracht accordeert, volgt er automatisch een stortopdracht die direct op 'Aangenomen' staat. De verwijderaar kan nu het begeleidingsdocument en het bewijs van afvoer in het LAVS zetten. Actiehouder = verwijderaar</p>
Afvoer (Opgeleverd)	<p>De verwijderaar heeft het begeleidingsdocument en het bewijs van afvoer toegevoegd en levert de afvoeropdracht op. De projecteigenaar dient deze opdracht te Accorderen. Actiehouder = projecteigenaar</p>
Afvoer (Geaccordeerd)	<p>Het project kan door de projecteigenaar gearchiveerd worden. Actiehouder = projecteigenaar</p>

De knop 'Project afsluiten' om een project te kunnen archiveren komt alleen naar voren als alle opdrachten in het project de status 'geaccordeerd' of 'ingetrokken' hebben EN het project BAG-gevalideerd is.